




Код ОКПО 437130



*Запрос версии ПО
с прибора
Посейдон Н-ПТО-Е*

**Санкт-Петербург
2019**

1. Внешний вид панели управления прибора «Посейдон –Н-ПТ0-Е» и расположение органов управления.




Внешний вид панели управления прибора «Посейдон –Н-ПТ0-Е»

2. Получение информации о версии прибора

Для получение информации о версии прибора через интерфейс прибора «Посейдон Н-ПТ0-Е» необходимо выполнить следующие операции:


1. Меню «Посейдон Н-ПТ0-Е»

Войдите в меню прибора «Посейдон Н-ПТ0-Е» нажав кнопку «МЕНЮ»




Внешний вид «Посейдон Н-ПТ0-Е»

В открывшемся окне показанном ниже




Меню «Посейдон Н-ПТ0-Е»

выберите пункт «ВЕРСИИ ПО»




Выбор пункта меню «Посейдон Н-ПТ0-Е»

В открывшемся окне показанном ниже




Пункт меню «ЗАПРОС ВЕРСИИ ПО УСТРОЙСТВА»

Выберете пункт «Адрес уровня 2», если у Вас прибор находится в линии прибора Посейдон Н-ПТ0-Е»



Выбор пункта меню «Адрес уровня 2»


В данном пункте необходимо ввести адрес прибора



Пункт меню «Адрес уровня 2»


Данный адрес задаётся DIP-переключателем непосредственно на приборе.

После ввода адреса нажмите кнопку «OK»




Окончание ввода адреса

Версия ПО устройства




Версия ПО устройства

Выберете сначала пункт «Адрес концентратора», затем «Адрес уровня 2», если у Вас прибор находится под концентратором Посейдон Н-К-Е»



Установка адреса прибора под концентратором

Версия ПО устройства под концентратором



Версия ПО устройства под концентратором